

ASAP Installation

Installationsvoraussetzung / unterstützte Betriebssysteme


- Windows Betriebssystem (mindestens Windows Vista oder Server 2008), 32- oder 64-bit Plattform.
- .NET Framework 4 oder aktueller.
- Für die Installation von ASAP werden lokale Adminrechte benötigt.

Für die Erstellung der ASAP Verknüpfungen (.eLnk Dateien) genügen normale Benutzerrechte. Es muss jedoch ein administratives Benutzerkonto vorhanden und dem Ersteller der Verknüpfung bekannt sein. Für die spätere Nutzung der .eLnk Dateien ist dann keine Kenntnis des administrativen Kontos mehr erforderlich.


Installation

Führen Sie als lokaler Administrator die **ASAP_x64.msi** bzw. **ASAP_x86.msi** aus und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.


- NEXT / WEITER klicken




- Aktivieren von „I accept the license agreement“ und NEXT / WEITER




- Es wird empfohlen, das vorgeschlagene Zielverzeichnis zu übernehmen, um ggf. den Support zu vereinfachen.
- Aktivieren Sie die Option „Remove data files“, falls Sie bei einem ASAP Update alle unter %PROGRAMDATA%\askus\ASAP vorhandenen Daten entfernen wollen. Dies ist i.d.R. dann zu empfehlen, wenn Sie von einem Major Release auf das nächste wechseln.
- NEXT / WEITER




- Falls Sie eine gültige Lizenz für ASAP for Enterprise besitzen, können Sie diese hier hinzufügen. Navigieren Sie über „Browse“ einfach zum Pfad, unter dem Sie die „ASAP.askuslicense“ gespeichert haben - NEXT / WEITER.




- Optional können Sie hier das Logo Ihres Unternehmens hinzufügen. Dieses muss „logo.jpg“ heißen, damit es angezeigt werden kann - NEXT / WEITER.




- Klicken Sie zum Start der Installation auf „Install“.



- Bestätigen Sie, dass ASAP installiert werden soll-



- Fertig stellen der Installation über FINISH



- Starten Sie das gewünschte ASAP Programm über die erstellten Verknüpfungen:



Automatische Installation / Deployment

Möchten Sie ASAP über Ihre Softwareverteilung an die Clients verteilen, so können Sie hierfür die gewohnten .MSI Parameter verwenden, z.B.

```
msiexec.exe /i "<<Pfad>>\ASAP_x64.msi" /passive /norestart /liw+ "<<Pfad>>\askus-ASAP.log"
```

Statt /passive können alternativ die Parameter /qb, /qn, etc. verwendet werden.

Zusätzlich können Sie die folgenden Parameter verwenden:

- LICENSEFILE=<<Pfad>>\ASAP.askuslicense**
Fügt die Lizenzdatei in das Installationsverzeichnis hinzu.
- LOGOFILE=<<Pfad>>\logo.jpg**
Fügt optional ein Logo in das Installationsverzeichnis hinzu.
- REMOVEDATA=1**
Steht der Wert auf 1 werden alle Einträge unterhalb von %PROGRAMDATA%\askus\ASAP ebenfalls entfernt.

Beispiel für eine Installation mit den Parametern (alle Dateien liegen in E:\askus):

```
msiexec.exe /i "e:\askus\ASAP_x64.msi" LICENSEFILE="e:\askus\ASAP.askuslicense"  
LOGOFILE="e:\askus\logo.jpg" REMOVEDATA=1 /passive /norestart /liw+ "e:\askus\askus-  
ASAP.log".
```